

Installationsanleitung

xGU 2.6 ***Installationsanleitung***

**Excel Add-In zu
ASTAG GU Kalkulationsgrundlage**

Bern, 6. Dezember 2023

Version: 1.0



Xplanis AG
Zentweg 7
CH-3006 Bern
Fon +41 (0)31 359 24 54
Fax +41 (0)31 359 24 55
xgu@xplanis.com
www.xplanis.com

Inhalt

1	Einführung	3
2	Voraussetzungen	3
3	Basisinstallation	4
3.1	Ausführen des Setups	4
4	Clientinstallation	5
5	Nach der Installation	7
5.1	Grundeinstellungen	9

1 Einführung

Mit dieser Dokumentation wird die Installation von xGU für Excel beschrieben.

xGU ist ein Excel Add-In, das auf die Datenbasis der ASTAG GU Kalkulationsgrundlage zugreift. Mit xGU können anhand von erweiterten Excel Formeln automatisierte Tarifberechnungen durchgeführt werden.

Die Installation von xGU erfolgt in zwei Teilen. Zuerst wird die Basisinstallation durch das Setup durchgeführt, die auf jedem Client/Server, auf dem xGU verwendet wird, einmal erfolgen muss.

In einem zweiten Schritt wird die Client Installation durchgeführt, die für jeden xGU-Benutzer ausgeführt werden muss.

Sehen Sie dazu auch die Tutorials auf unserer Homepage www.xgu.ch (Installation und Registrierung).

2 Voraussetzungen

Um xGU nutzen zu können sind bei der Installation folgende Voraussetzungen zu beachten:

- Die Basisinstallation muss mit Administratorrechten erfolgen
- Windows ab Version Windows 8 /64 Bit
- [.NET-Framework 4.8.0 oder höher](#) (ab Win 10, May 2019 Update/Server 2022 vorinstalliert)
- Excel ab Version Office 2013 / 64 Bit
- Es werden die ASTAG GU Versionen 2008, 2009, 2011, 2015, 2017, 2022, 2023 und 2024 unterstützt
- Zugriff auf das benutzerspezifische Roaming Verzeichnis für die xGU Vorlagen
- Zugriff auf das ProgramData des Computers (C:\ProgramData)

Seit Office 2010 ist eine 64 Bit Variante von Office verfügbar. Dafür wird ein separat erhältliches Setup von xGU benötigt.

3 Basisinstallation

Die Basisinstallation wird über die Setup exe „xGU_<Version>_Excel_Setup.msi“ durchgeführt. Die aktuellste Version kann auf der [xGU Webseite](#) heruntergeladen werden. Das Setup kann mit einem beliebigen Benutzer der über Administratorrechten verfügt durchgeführt werden.

Bei der Basisinstallation wird folgendes angelegt:

- Programmverzeichnis
 - o Standardmässig in C:\Program Files\Xplanis AG\xGU
 - o Das Verzeichnis kann bei der Installation ausgewählt werden. Es muss sich aber Lokal auf dem Client/Server befinden, auf dem Excel ausgeführt wird.
 - o Bei der Anwendung von xGU kann das Verzeichnis für den Benutzer schreibgeschützt sein. Es muss nur ein Lesezugriff möglich sein

3.1 Ausführen des Setups

Wir empfehlen folgendes Vorgehen:

- Sichern Sie eigene Vorlagen der aktuell benutzten Version. Die Standard-Vorlagen liegen i.d.R. im Standard-Verzeichnis: «C:\Users\[benutzername]\AppData\Roaming\xGU\Vorlagen».
 - Deinstallieren Sie die installierte (alte) Version von xGU über die Windowsfunktion: Programme deinstallieren.
 - Laden Sie das Setup der neuen xGU2024 Version von der Internetseite www.xgu herunter.
 - Das Setup als Administrator ausführen und den Anweisungen folgen. Danach kann die Clientinstallation gestartet werden.
 - Kopieren Sie die gesicherten Vorlagen wieder ins neue Verzeichnis zurück «C:\Users\[benutzername]\AppData\Roaming\xGU\Vorlagen».
- Hinweis: Wenn Sie keine eigenen Vorlagen erstellt haben, müssen Sie diese nicht wegekopieren.


4 Clientinstallation

Die Clientinstallation wird automatisch gestartet sobald ein Excel nach der Basisinstallation gestartet wird. Dazu sind keine Administratoren Rechte nötig.


Es kann eine spezielle ASTAG GU Version definiert werden. Standardmässig wird die Version 2024 verwendet.

Falls keine spezielle ASTAG GU Version verwendet werden soll kann mit „Speichern“ die Clientinstallation gestartet werden. Bei erfolgreicher Installation werden Sie angewiesen Excel neu zu starten.

Die Clientinstallation wird bei jedem Benutzer auf dem Computer/Server erscheinen und muss durch „Speichern“ bestätigt werden.



Falls bereits eine gültige Lizenz bei einem Benutzer eingegeben wurde erscheint zusätzlich noch die Frage für die Aktivierung des entsprechenden Benutzers. Falls keine Lizenz für den aktuellen Benutzer aktiviert werden soll, kann dies durch „abbrechen“ verhindert werden.



Bei der Clientinstallation wird folgendes durchgeführt:

- xGU Vorlagen
 - o Das Verzeichnis mit den xGU Excel Vorlagen wird aus dem Programmverzeichnis ins Roaming Verzeichnis kopiert
 - o In C:\Users\ - o Der Benutzer sollte auf das Verzeichnis Lese- und Schreibzugriff haben


- Registry Einträge
 - Es werden Registry Einträge angelegt
 - In Computer\HKEY_CURRENT_USER\Software\Xplanis AG\xGU
 - In der Registry werden die benutzerspezifischen Einstellungen gespeichert





5 Nach der Installation

Nach der Installation kann xGU in Excel als eingeschränkte Testversion genutzt werden. Um mit der vollen Programmfunktionalität arbeiten zu können, muss xGU registriert werden.

Die Registrierung wird in Excel in Menu xGU-ASTAG aufgerufen. Die Registrierung erfolgt in mehreren Schritten und muss nur einmal pro Umgebung durchgeführt werden.

Falls xGU für verschiedene Benutzer verwendet werden soll kann die Menge über das Feld „Anzahl der Lizenzen“ während der Registrierung bestimmt werden.

<p>„Registrierungsschlüssel anfordern“ auswählen</p>	
<p>Benutzer Kontaktangaben</p>	
<p>Es kann bestimmt werden wie viele Benutzer xGU verwenden wollen. Aktuelle Preisliste : xGU Webseite</p>	

<p>Auswählen der Wartungsoption</p>	
<p>Falls Sie über eine Internetverbindung verfügen wird die Registrierung im Hintergrund an Xplanis versendet.</p> <p>Kopieren Sie den per Mail erhaltenen Lizenzkey ein.</p>	 
<p>Nun ist xGU erfolgreich registriert/Aktiviert</p>	

5.1 Grundeinstellungen

In Excel in Menu xGU-ASTAG unter Einstellungen kann die Maske für die Grundeinstellungen erneut geöffnet werden.

MwSt. in %	<input type="text" value="8"/>	LHM Zuschlag %	<input type="text" value="0"/>
Treibstoffzus. %	<input type="text" value="0"/>	LHM Zuschlag CHF	<input type="text" value="0"/>
		Sonstige % Zuschläge	<input type="text" value="0"/>
Einstellungen 